

## RİA UYGULAMA BECERİSİ

**KONU:** RİA uygulama becerisi

**AMAÇ:** Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasinda uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

**GEREKLİ ARAÇLAR:** Demo rahim içi araç ve pelvis maketi, steril eldiven, tenekulum, histerometre, sponge, povidon iyot solusyonu, spekulum, makas

### DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

**1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR:** Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da sırasinda uygulanmaması

**2.YETERLİ:** Basamağın doğru olarak ve sırasinda uygulanması fakat eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması

**3.USTALAŞMIŞ:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasinda uygulanması

Katılımcının adı-soyadı:

Eğitim tarihi:

BASAMAK NO	İŞLEM BASAMAKLARI	UYGULAMA (1-5)*				
1.	Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız. Kendinizi ve hemşirenizi tanıttınız.					
2.	Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz ve pelvik muayene için izin alınız.					
3.	Yakın zamanda idrar yapmadıysa yapmasını isteyiniz.					
4.	Steril eldivenlerinizi giyiniz.					
5.	Hastadan hazırlanmasını isteyiniz (Gövdesinin alt kısmı çıplak kalacak şekilde giysilerini çıkarmasını isteyiniz)					
6.	Muayene masasına litotomi pozisyonunda yatırınız, hastanın üzerini örtünüz					
7.	Hastaya dokunmadan önce her hareket hakkında bilgi veriniz, ani hareketlerden kaçınınız, hastaya bimanüel pelvik muayene yapınız					
8.	Spekulumun uygun şekilde vajene yerleştirilmesi					
9.	Tüm vajenin povidon iyot ile boyayın ve 5 dk bekleyin					
10.	Tek dişli ile serviks ön dudağın kavrayınız ve uterusu traksyona alınız					
11.	Histerometre ile uterusun uzunluğunu ölçünüz					
12.	RİA kollarını oturtmak için paketi yatay bir yüzeye koyunuz					
13.	RİA paketini açınız ve steril eldiven ile RİA'yı paketinden çıkarmadan, RİA'nın kollarını dış kılıfı içine sokunuz.					
14.	Histerometre ile RİA dış kılıfının uzunluğunu paketten çıkarmadan eşleştiriniz					
15.	RİA'yı paketten steril bir şekilde çıkartınız					
16.	Serviksin traksyona alınıp uterusun düz konuma getiriniz					
17.	Serviksi dikkatli şekilde inceleyiniz.					
18.	RİA'yı kılıfı ile birlikte vajen duvarlarına değdirmeden servikal kanaldan içeri uterusa yerleştiriniz.					
19.	RİA'nın dış kılıfını serviksten çıkartırken aynı anda guide'ı sabit tutunuz. Guide'ı çıkarınız ve İpi serviksten 2 cm çıkacak					

	şekilde kesiniz					
20.	Serviksin portio vajinalisini tam olarak görünüz ve povidon iyot ile tekrar yıkayınız.					
21.	Tekdişliyi çıkartınız ve kanama kontrolü yapınız					
22.	Spekulumu çıkartınız.					
23.	Hastaya ateş, ağrı vbz. semptom varlığında başvurmasını söyleyiniz					
24.	Bir ay sonra kontrole gelmesini söyleyiniz					
25.	Eldivenlerinizi çıkarıp tıbbi atık kutusuna atınız.					
26.	Hastaya işlemin bittiğini söyleyiniz.					
27.	Ellerinizi yıkayınız.					

**\*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli puan almış olmalı (en az 20 puan)**

Eğitimcinin adı-soyadı

Anabilim dalı:

Puan: